

# 雲南夢ネットインターネット接続サービス

## 設定手順書 メール設定編

*Android*

*(IMAP)*

**雲南市・飯南町事務組合**

(1) ホーム画面の「設定」をタップします。



(2) 「設定」画面が表示されます。  
[アカウント]をタップします。



(3) 「アカウント」画面が表示されます。  
[アカウントを追加]をタップします。



(4) 「アカウントの追加」画面が表示されます。

[個人用(IMAP)]をタップします。



(5) 「メールアドレスの追加」画面が表示されます。

「メールアドレスを入力」項目に登録通知に記載の「メールアドレス」を入力し、  
[手動設定]をタップします。



- (6) 「このアカウントの種類を選択します」項目が表示されます。  
[個人用(IMAP)]をタップします。



The screenshot shows a mobile interface for selecting an account type. At the top left is a red 'M' logo. Below it is the email address 'xxxx@xxxx.jp'. Underneath is the instruction 'このアカウントの種類を選択します'. There are three options listed: '個人用 (POP3)', '個人用 (IMAP)', and 'Exchange'. The '個人用 (IMAP)' option is highlighted with a red rectangular box.

- (7) パスワードの入力画面が表示されます。  
「パスワード」項目に登録通知に記載の「メールパスワード」を入力し、[次へ]をタップします。



The screenshot shows a mobile interface for entering a password. At the top left is a red 'M' logo. Below it is the email address 'xxxx@xxxx.jp'. There is a password input field with the label 'パスワード' and a masked password '\*\*\*\*\*'. A red rectangular box highlights the password input field. To the right of the field is a small icon of an eye with a slash through it, indicating a toggle for password visibility.

次へ

(8) 「受信サーバーの設定」画面が表示されます。

右の表を参照して各項目を設定し、[次へ]をタップします。



## 受信サーバーの設定

ユーザー名  
XXXX

パスワード  
\*\*\*\*\*

サーバー  
xxxx.jp

ユーザー名	登録通知に記載の「メールアドレス」を入力します。
パスワード	登録通知に記載の「メールパスワード」を入力します。
サーバー	[木次局] imap.kkm.ne.jp [大東局] imap.yoitoko.jp [掛合局] imap.i-yume.ne.jp [飯南局] imap.iinan-net.jp



(9) 「証明書が無効です」と警告画面が表示されます。

[設定を編集]をタップします。



(10) 「受信サーバーの設定」画面が表示されます。

以下の表を参照して各項目を設定し、[次へ]をタップします。

## 受信サーバーの設定

このアカウントを追加するには、ポートやセキュリティの種類を更新してみてください。

ユーザー名

XXXX

パスワード

.....

サーバー

xxxx.jp

ポート

143

セキュリティの種類

なし

メールのセキュリティは保証されていません

サーバーからメールを削除

受信トレイから削除したとき

次へ

ポート	「143」を入力します。
セキュリティの種類	「なし」を選択します。
サーバーからメールを削除	「受信トレイから削除したとき」を選択します。

(11) 「受信サーバーの設定」画面が表示されます。

右の表を参照して各項目を設定し、[次へ]をタップします。

送信サーバーの設定

ログインが必要

ユーザー名  
xxxx

パスワード  
.....

SMTPサーバー  
xxx.jp

ユーザー名	登録通知に記載の「メールアカウント」を入力します。
パスワード	登録通知に記載の「メールパスワード」を入力します。
SMTPサーバー	[木次局] bs.kkm.ne.jp [大東局] mail.yoitoko.jp [掛合局] ml-i.i-yume.ne.jp [飯南局] smtp.iinan-net.jp

次へ

(12) 「メールのセキュリティは保証されていません」と警告画面が表示されます。

[設定を編集]をタップします。

メールのセキュリティは保証されていません

このアカウントのセキュリティの設定中に問題が発生しました。高度なセキュリティがサポートされない可能性があります。詳細

キャンセル 設定を編集

(13) 「送信サーバーの設定」画面が表示されます。

以下の表を参照して各項目を設定し、[次へ]をタップします。

送信サーバーの設定

このアカウントを追加するには、ポートやセキュリティの種類を更新してみてください。

ログインが必要

ユーザー名  
XXXX

パスワード  
\*\*\*\*\*

SMTPサーバー  
XXXX.jp

ポート  
25

セキュリティの種類  
なし  
メールのセキュリティは保証されていません

次へ

ポート	「25」を入力します。
セキュリティの種類	「なし」を選択します。



(14) 「アカウントのオプション」画面が表示されます。

以下の表を参照して各項目を設定し、[次へ]をタップします。



同期頻度	新着メール確認頻度を選択します。
メールの着信を知らせる	新着メール通知を有効にする場合はチェックします。
このアカウントのメールを同期	チェックします。

(15) 「アカウントの設定が完了しました。」画面が表示されます。

以下の表を参照して各項目を設定し、[次へ]をタップして設定完了です。

M

## アカウントの設定が完了しました。

アカウント名 (省略可)  
xxxx@xxxx.jp

名前  
xxxx

送信メールに表示されます

次へ

アカウント名	登録通知に記載の「メールアドレス」を入力します。
名前	メール送信時に送信者として相手に通知される名前を入力します。