

# 雲南夢ネットインターネット接続サービス

## 設定手順書 メール設定編

*Android*

*(IMAPS)*

**雲南市・飯南町事務組合**

(1) ホーム画面の「設定」をタップします。



(2) 「設定」画面が表示されます。  
[アカウント]をタップします。



(3) 「アカウント」画面が表示されます。  
[アカウントを追加]をタップします。



(4) 「アカウントの追加」画面が表示されます。

[個人用(IMAP)]をタップします。



(5) 「メールアドレスの追加」画面が表示されます。


「メールアドレスを入力」項目に登録通知に記載の「メールアドレス」を入力し、  
[手動設定]をタップします。



- (6) 「このアカウントの種類を選択します」項目が表示されます。  
[個人用(IMAP)]をタップします。



- (7) パスワードの入力画面が表示されます。  
「パスワード」項目に登録通知に記載の「メールパスワード」を入力し、[次へ]をタップします。



(8) 「受信サーバーの設定」画面が表示されます。

右の表を参照して各項目を設定し、[次へ]をタップします。



## 受信サーバーの設定

ユーザー名  
XXXX

パスワード  
\*\*\*\*\*

サーバー  
xxxx.jp

ユーザー名	登録通知に記載の「メールアドレス」を入力します。
パスワード	登録通知に記載の「メールパスワード」を入力します。
サーバー	[木次局] imap.kkm.ne.jp [大東局] imap.yoitoko.jp [掛合局] imap.i-yume.ne.jp [飯南局] imap.iinan-net.jp



(9) 「証明書が無効です」と警告画面が表示されます。

[設定を編集]をタップします。



(10) 「受信サーバーの設定」画面が表示されます。

以下の表を参照して各項目を設定し、[次へ]をタップします。

ユーザー名  
XXXX

パスワード  
.....

サーバー  
xxxx.jp

ポート  
993

セキュリティの種類  
STARTTLS (証明書をすべて承認)  
メールのセキュリティは保証されていません

サーバーからメールを削除  
受信トレイから削除したとき

次へ

ポート	「993」を入力します。
セキュリティの種類	「STARTTLS(証明書をすべて承認)」を選択します。
サーバーからメールを削除	「受信トレイから削除したとき」を選択します。

(11) 「受信サーバーの設定」画面が表示されます。

右の表を参照して各項目を設定し、[次へ]をタップします。

送信サーバーの設定

ログインが必要

ユーザー名  
xxxx

パスワード  
.....

SMTPサーバー  
xxx.jp

ユーザー名	登録通知に記載の「メールアドレス」を入力します。
パスワード	登録通知に記載の「メールアドレスパスワード」を入力します。
SMTPサーバー	[木次局] bs.kkm.ne.jp [大東局] mail.yoitoko.jp [掛合局] ml-i.i-yume.ne.jp [飯南局] smtp.iinan-net.jp

次へ

(12) 「メールのセキュリティは保証されていません」と警告画面が表示されます。

[設定を編集]をタップします。

メールのセキュリティは保証されていません

このアカウントのセキュリティの設定中に問題が発生しました。高度なセキュリティがサポートされない可能性があります。 [詳細](#)

キャンセル **設定を編集**

(13) 「送信サーバーの設定」画面が表示されます。

以下の表を参照して各項目を設定し、[次へ]をタップします。



ログインが必要

ユーザー名  
XXXX

パスワード  
.....  X

SMTP サーバー  
xxxx.jp

ポート  
587

セキュリティの種類  
STARTTLS (証明書をすべて承認) ▼  
メールのセキュリティは保証されていません

次へ

ポート	「587」を入力します。
セキュリティの種類	「STARTTLS(証明書をすべて承認)」を選択します。



(14) 「アカウントのオプション」画面が表示されます。

以下の表を参照して各項目を設定し、[次へ]をタップします。



同期頻度	新着メール確認頻度を選択します。
メールの着信を知らせる	新着メール通知を有効にする場合はチェックします。
このアカウントのメールを同期	チェックします。

(15) 「アカウントの設定が完了しました。」画面が表示されます。

以下の表を参照して各項目を設定し、[次へ]をタップして設定完了です。

アカウント名	登録通知に記載の「メールアドレス」を入力します。
名前	メール送信時に送信者として相手に通知される名前を入力します。