

雲南夢ネットインターネット接続サービス


設定手順書 メール設定編

Windows Live Mail 2012


(POPS)

雲南市・飯南町事務組合


(1) Windows Live Mail を起動します。



(2) 画面上部の[アカウント]タブより[電子メール]をクリックします。




- (3) 「自分の電子メールアカウントを追加する」画面が表示されます。
各項目を入力し、[次へ]ボタンをクリックします。



電子メールアドレス	登録通知に記載の「メールアドレス」を入力します。
パスワード	登録通知に記載の「メールパスワード」を入力します。
パスワードを保存する	チェックします。
表示名	任意の名前を入力します。(※設定した名前が送信先に表示されます)
手動でサーバー設定を構成する	チェックします。

(4) 「サーバー設定を構成」画面で設定情報を入力し、[次へ]をクリックします。



●受信サーバー情報

サーバーの種類	「POP」を選択します。
サーバーのアドレス	[木次局] bs.kkm.ne.jp [大東局] mail.yoitoko.jp [掛合局] ml-i.i-yume.ne.jp [飯南局] pop3.iinan-net.jp
ポート	「995」に変更します。
セキュリティで保護された接続(SSL)が必要	チェックします。
ログオンユーザー名	登録通知に記載の「メールアカウント」を入力します。


●送信サーバー情報

サーバーのアドレス	[木次局] bs.kkm.ne.jp [大東局] mail.yoitoko.jp [掛合局] ml-i.i-yume.ne.jp [飯南局] smtp.iinan-net.jp
ポート	「587」に変更します。
セキュリティで保護された接続(SSL)が必要	チェックします。
認証が必要	チェックします。

(5) [完了]ボタンをクリックします。



(6) 画面上部の[アカウント]タブより[プロパティ]をクリックします。



(7) 同じメールを2ヶ所で受信されたい等の特別な理由がない限り、[サーバーにメッセージのコピーを置く]のチェックを外します。

[詳細設定]をクリックし、[サーバーにメッセージのコピーを置く]をクリックします。

チェックを外したら、[OK]をクリックして設定完了です。

The image shows a Windows-style dialog box titled "Siriuscloud (mailbox) プロパティ". It has four tabs: "全般", "サーバー", "セキュリティ", and "詳細設定". The "詳細設定" tab is selected. The dialog contains the following settings:

- サーバーのポート番号**
 - 送信メール (SMTP)(O): 587 (with a "既定値を使用(U)" button)
 - このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(O)
 - 受信メール (POP3)(I): 995
 - このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(O)
- サーバーのタイムアウト(I)**
 - 短い 長い 1分
- 送信**
 - 次のサイズよりメッセージが大き場合は分割する(B) 60 KB
- 配信**
 - サーバーにメッセージのコピーを置く(L)** (highlighted with a red box)
 - サーバーから削除する(R) 5 日後
 - [ごみ箱] を空にしたら、サーバーから削除(M)

At the bottom, there are three buttons: "OK", "キャンセル", and "適用(A)".