

# 雲南夢ネットインターネット接続サービス

## 設定手順書 メール設定編

*Mac Mail*


*(IMAP)*

雲南市・飯南町事務組合

(1) デスクトップ画面最下部より、Dock の[メール]を起動します。




(2) 画面左上にある[メール]タブより[環境設定]をクリックします。



(3) アカウント画面で[アカウント]を選択し、画面左下にある[+]をクリックしてメニューを表示します。


「メールアカウントのプロバイダを選択」画面が表示されます。

[その他のメールアカウントを追加]を選択し、[続ける]をクリックします。




(4) 「メールアカウント追加」が表示されます。

下記の表を参照にして各項目を入力し、[サインイン]をクリックします。



氏名	任意の名前を入力します。(送信先に設定した名前が表示されます)
メールアドレス	登録通知に記載の「メールアドレス」を入力します。
パスワード	登録通知に記載の「メールパスワード」を入力します。

(5) 下記の表を参照にして各項目を入力し、[サインイン]をクリックします。



メールアドレス	登録通知に記載の「メールアドレス」を入力します。
パスワード	登録通知に記載の「メールパスワード」を入力します。
アカウントの種類	「IMAP」を選択します。
受信用メールサーバ	〔木次局〕 imap.kkm.ne.jp 〔大東局〕 imap.yoitoko.jp 〔掛合局〕 imap.i-yume.ne.jp 〔飯南局〕 imap.iinan-net.jp
送信用メールサーバ	〔木次局〕 bs.kkm.ne.jp 〔大東局〕 mail.yoitoko.jp 〔掛合局〕 ml-i.i-yume.ne.jp 〔飯南局〕 smtp.iinan-net.jp

(6) [サーバ設定]をクリックします。

以下の表を参照して各項目を入力します。

入力内容を確認後、[保存]をクリックしたら設定完了です。

アカウント情報 メールボックスの特性 **サーバ設定**

**受信メールサーバ (IMAP)**

ユーザ名: XXXX

パスワード: ●●●●●●

ホスト名: xxxx.jp

接続設定を自動的に管理

ポート: 143  TLS/SSLを使用

認証: パスワード

IMAPの詳細設定

**送信メールサーバ (SMTP)**

アカウント: xxxx.jp

ユーザ名: XXXX

パスワード: ●●●●●●

ホスト名: xxxx.jp

接続設定を自動的に管理

ポート: 25  TLS/SSLを使用

認証: パスワード

保存

●受信メールサーバ(IMAP)

接続設定を自動的に管理	チェックを外します。
ポート	「143」に変更します。
TLS/SSL を使用	チェックを外します。

●送信メールサーバ(SMTP)

接続設定を自動的に管理	チェックを外します。
ポート	「25」に変更します。
TLS/SSL を使用	チェックを外します。