

雲南夢ネットインターネット接続サービス

設定手順書 メール設定編


Outlook2016

(IMAPS)

雲南市・飯南町事務組合

(1) [Outlook2016]を起動すると次の画面が表示されます。

[次へ]をクリックします。



(2) 電子メールアカウントの追加画面で、[はい]にチェックを入れ、[次へ]をクリックします。

(3) 表示された画面にて、[自分で電子メールやその他のサービスを使う為の設定をする(手動設定)]を選択し、[次へ]をクリックします。

アカウントの追加

自動アカウント セットアップ
アカウントを手動で設定するか、または他の種類のサーバーに接続します。

電子メール アカウント(A)

名前(Y):
例: Eiji Yasuda

電子メール アドレス(E):
例: eiji@contoso.com

パスワード(P):
パスワードの確認入力(T):
インターネット サービス プロバイダーから提供されたパスワードを入力してください。

自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする (手動設定)(M)

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

(4) 表示された画面にて、[POP または IMAP]を選択し、[次へ]をクリックします。

アカウントの追加

アカウントタイプの選択

Office 365(F)
Office 365 アカウントの自動設定

メール アドレス(E):
例: eiji@contoso.com

POP または IMAP(P)
POP または IMAP 電子メール アカウントの詳細設定

Exchange ActiveSync(A)
Exchange ActiveSync を使用するサービスの詳細設定

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

(5) 設定情報を入力し、[詳細設定] ボタンをクリックします。

アカウントの追加 ✕

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報

名前(Y):

電子メール アドレス(E):

サーバー情報

アカウントの種類(A):

受信メール サーバー(I):

送信メール サーバー (SMTP)(O):

メール サーバーへのログイン情報

アカウント名(U):

パスワード(P):

パスワードを保存する(R)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト

アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

[次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする (S)

オフラインにしておくメール:

名前	任意の名前を入力します。(※設定した名前が送信先に表示されます)
電子メールアドレス	登録通知に記載の「メールアドレス」を入力します。
アカウントの種類	「IMAP」を選択します。
受信メールサーバー	〔木次局〕 imap.kkm.ne.jp 〔大東局〕 imap.yoitoko.jp 〔掛合局〕 imap.i-yume.ne.jp 〔飯南局〕 imap.iinan-net.jp
送信メールサーバー	〔木次局〕 bs.kkm.ne.jp 〔大東局〕 mail.yoitoko.jp 〔掛合局〕 ml-i.i-yume.ne.jp 〔飯南局〕 smtp.iinan-net.jp
アカウント名	登録通知に記載の「メールアカウント」を入力します。
パスワード	登録通知に記載の「メールパスワード」を入力します。
パスワードを保存する	チェックを入れます。

(6) 「インターネット電子メール設定」画面が表示されます。

「送信サーバー」タブを選択し、下記の表を参照にして、各項目を設定します。

インターネット電子メール設定

全般 **送信サーバー** 詳細設定

送信サーバー (SMTP) は認証が必要(O)

受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)

次のアカウントとパスワードでログオンする(L)

アカウント名(N):

パスワード(P):

パスワードを保存する(R)

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)

メールを送信する前に受信メールサーバーにログオンする(I)

OK キャンセル

送信サーバー (SMTP) は認証が必要	チェックします。
受信メールサーバーと同じ設定を使用する	オンにします。

(7) 「詳細設定」タブをクリックし、下記の表を参照にして、各項目を設定します。

[OK]をクリックしてプロパティ画面を閉じます。

受信サーバー (IMAP)	「993」に変更します。
使用する暗号化接続の種類	「SSL/TLS」を選択します。
送信サーバー (SMTP)	「587」に変更します。
使用する暗号化接続の種類	「TLS」または「STARTTLS」を選択します。

(8) 「アカウントの追加」画面にて[次へ]をクリックします。

アカウントの追加

POPとIMAPのアカウント設定
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(Y): XXXX
電子メール アドレス(E): XXXX@XXX.jp

サーバー情報
アカウントの種類(A): IMAP
受信メールサーバー(I): XXXX.jp
送信メールサーバー (SMTP)(O): XXXX.jp

メールサーバーへのログイン情報
アカウント名(U): XXXX
パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(R)

メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。
アカウント設定のテスト(T)
 [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする (S)

オフラインにしておくメール: すべて

詳細設定(M)...

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

(9) テストアカウント設定画面が表示され、テストメールが送信されます。

テストが完了したら、[閉じる]をクリックします。

テストアカウント設定

すべてのテストが完了しました。[閉じる]をクリックして続行してください。

中止(S)

閉じる(C)

タスク	エラー
タスク	状況
✓ 受信メールサーバー (IMAP) へのログイン	完了
✓ テスト電子メールメッセージの送信	完了

(10) [完了]ボタンをクリックしてメールアカウントの登録は完了です。

