

雲南夢ネットインターネット接続サービス

設定確認手順書 メール設定編

Outlook2016

(POPS)

雲南市・飯南町事務組合

(1) 「ファイル」タブをクリックします。



(2) 『アカウント情報』画面が表示されます。

「アカウント設定」から[プロフィールの管理]をクリックします。



(3) 「メール設定」画面が表示されます。

[電子メールアカウント]をクリックします。



(4) 「アカウント設定」画面が表示されます。

設定を確認するアカウントを選択し、[変更]をクリックします。



(5) 以下を参照して設定を確認し、[詳細設定]をクリックします。

アカウントの追加

POPとIMAPのアカウント設定
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報

名前(Y): xxxxx

電子メール アドレス(E): xxxxx@xxxx.jp

サーバー情報

アカウントの種類(A): POP3

受信メール サーバー(I): xxxxx.jp

送信メール サーバー (SMTP)(O): xxxxx.jp

メールサーバーへのログイン情報

アカウント名(U): xxxxx

パスワード(P): *****

パスワードを保存する(R)

メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト

アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

アカウント設定のテスト(T)

[次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする (S)

新しいメッセージの配信先:

新しい Outlook データ ファイル(W)

既存の Outlook データ ファイル(X)

参照(S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ

名前	お客様のお名前(任意設定)
電子メールアドレス	登録通知に記載の「メールアドレス」
アカウントの種類	「POP3」を選択
受信メールサーバー	[木次局] bs.kkm.ne.jp [大東局] mail.yoitoko.jp [掛合局] ml-i.i-yume.ne.jp [飯南局] pop3.iinan-net.jp
送信メールサーバー	[木次局] bs.kkm.ne.jp [大東局] mail.yoitoko.jp [掛合局] ml-i.i-yume.ne.jp [飯南局] smtp.iinan-net.jp
アカウント名	登録通知に記載の「メールアカウント」
パスワード	登録通知に記載の「メールパスワード」
パスワードを保存する	チェックを入れる

(6) 「インターネット電子メール設定」画面が表示されます。

「送信サーバー」タブを選択し、下記の表を参照にして、各項目を設定します。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 詳細設定

送信サーバー (SMTP) は認証が必要 (O)

受信メールサーバーと同じ設定を使用する (U)

次のアカウントとパスワードでログオンする (L)

アカウント名 (N):

パスワード (P):

パスワードを保存する (R)

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応 (Q)

メールを送信する前に受信メールサーバーにログオンする (I)

OK キャンセル

送信サーバー (SMTP) は認証が必要	チェックを入れる
受信メールサーバーと同じ設定を使用する	オンにする

(7) 「詳細設定」タブをクリックし、下記の表を参照にして、各項目を設定します。

[OK]をクリックしてプロパティ画面を閉じます。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー **詳細設定**

サーバーのポート番号

受信サーバー (POP3)(I): 995 標準設定(D)

このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要(E)

送信サーバー (SMTP)(O): 587

使用する暗号化接続の種類(C): TLS

サーバーのタイムアウト(T)

短い 長い 1分

配信

サーバーにメッセージのコピーを置く(L)

サーバーから削除する(R) 14 日後

[削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M)

OK キャンセル

受信サーバー (POP3)	「995」に変更
このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要	チェックを入れる
送信サーバー (SMTP)	「587」に変更
使用する暗号化接続の種類	「TLS」を選択
サーバーにメッセージのコピーを置く	必要に応じてチェックを入れる

(8) 「アカウントの追加」画面にて[次へ]をクリックします。

アカウントの追加

POPとIMAPのアカウント設定
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(Y): xxxxx
電子メール アドレス(E): xxxxx@xxxx.jp

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I): xxxxx.jp
送信メール サーバー (SMTP)(O): xxxxx.jp

メールサーバーへのログイン情報
アカウント名(U): xxxxx
パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(R)

メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。
アカウント設定のテスト(T)
 [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする (S)

新しいメッセージの配信先:
 新しい Outlook データ ファイル(W)
 既存の Outlook データ ファイル(X)

参照(S) 詳細設定(M)...

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル ヘルプ

(9) テストアカウント設定画面が表示され、テストメールが送信されます。
テストが完了したら、[閉じる]をクリックします。

テスト アカウント設定


すべてのテストが完了しました。[閉じる]をクリックして続行してください。 中止(S)

閉じる(C)

タスク	エラー
タスク	状況
✓ 受信メールサーバー (POP3) へのログイン	完了
✓ テスト電子メール メッセージの送信	完了

(10) 「すべて完了しました」画面が表示されます。

[完了]ボタンをクリックします。



(11) 「アカウント設定」画面に戻ります。

[閉じる]ボタンをクリックします。



(12) 「メール設定」画面に戻ります。

[閉じる]ボタンをクリックして設定は完了です。

