

# 雲南夢ネットインターネット接続サービス

## 設定手順書 メール設定編


*Outlook2016*

*(IMAP)*


雲南市・飯南町事務組合

(1) [Outlook2016]を起動すると次の画面が表示されます。

[次へ]をクリックします。



(2) 電子メールアカウントの追加画面で、[はい]にチェックを入れ、[次へ]をクリックします。



(3) 表示された画面にて、[自分で電子メールやその他のサービスを使う為の設定をする(手動設定)]を選択し、[次へ]をクリックします。

アカウントの追加

自動アカウント セットアップ  
アカウントを手動で設定するか、または他の種類のサーバーに接続します。

電子メール アカウント(A)

名前(Y):   
例: Eiji Yasuda

電子メール アドレス(E):   
例: eiji@contoso.com

パスワード(P):   
パスワードの確認入力(T):   
インターネット サービス プロバイダーから提供されたパスワードを入力してください。

自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする (手動設定)(M)

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

(4) 表示された画面にて、[POP または IMAP]を選択し、[次へ]をクリックします。

アカウントの追加

アカウントタイプの選択

Office 365(F)  
Office 365 アカウントの自動設定

メール アドレス(E):   
例: eiji@contoso.com

POP または IMAP(P)  
POP または IMAP 電子メール アカウントの詳細設定

Exchange ActiveSync(A)  
Exchange ActiveSync を使用するサービスの詳細設定

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

(5) 設定情報を入力し、[詳細設定] ボタンをクリックします。

アカウントの追加
✕

**POPとIMAPのアカウント設定**  
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

**ユーザー情報**

名前(Y):

電子メール アドレス(E):

**サーバー情報**

アカウントの種類(A):

受信メールサーバー(I):

送信メールサーバー (SMTP)(O):

**メールサーバーへのログオン情報**

アカウント名(U):

パスワード(P):

パスワードを保存する(R)

**アカウント設定のテスト**

アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

[次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする (S)

オフラインにしておくメール:

メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください(Q)

< 戻る(B)
次へ(N) >
キャンセル

名前	任意の名前を入力します。(※設定した名前が送信先に表示されます)
電子メールアドレス	登録通知に記載の「メールアドレス」を入力します。
アカウントの種類	「IMAP」を選択します。
受信メールサーバー	〔木次局〕 imap.kkm.ne.jp 〔大東局〕 imap.yoitoko.jp 〔掛合局〕 imap.i-yume.ne.jp 〔飯南局〕 imap.iinan-net.jp
送信メールサーバー	〔木次局〕 bs.kkm.ne.jp 〔大東局〕 mail.yoitoko.jp 〔掛合局〕 ml-i.i-yume.ne.jp 〔飯南局〕 smtp.iinan-net.jp
アカウント名	登録通知に記載の「メールアカウント」を入力します。
パスワード	登録通知に記載の「メールパスワード」を入力します。
パスワードを保存する	チェックを入れます。

(6) [詳細設定] タブをクリックし、各項目を設定し、[OK]をクリックしてプロパティ画面を閉じます。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー **詳細設定**

サーバーのポート番号

受信サーバー (IMAP)(I): 143 標準設定(D)

使用する暗号化接続の種類(E): なし

送信サーバー (SMTP)(O): 25

使用する暗号化接続の種類(C): なし

サーバーのタイムアウト(T)

短い 長い 1分

フォルダー

ルートフォルダーのパス(F):

送信済みアイテム

送信済みアイテムのコピーを保存しない(D)

削除済みアイテム

アイテムを削除対象としてマークするが、自動的に移動しない(K)  
削除対象としてマークされたアイテムは、メールボックス内のアイテムが消去されたときに完全に削除されます。

オンライン中にフォルダーを切り替えたらアイテムを消去する(P)

OK キャンセル

受信サーバー (IMAP)	「143」に変更します。
使用する暗号化接続の種類	「なし」を選択します。
送信サーバー (SMTP)	「25」に変更します。
使用する暗号化接続の種類	「なし」を選択します。

(7) 「アカウントの追加」画面にて[次へ]をクリックします。

アカウントの追加

POPとIMAPのアカウント設定  
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報  
名前(Y): XXXX  
電子メール アドレス(E): XXXX@XXX.jp

サーバー情報  
アカウントの種類(A): IMAP  
受信メールサーバー(I): XXXX.jp  
送信メールサーバー (SMTP)(O): XXXX.jp

メールサーバーへのログオン情報  
アカウント名(U): XXXX  
パスワード(P): \*\*\*\*\*  
 パスワードを保存する(R)

メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト  
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

アカウント設定のテスト(T)  
 [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

オフラインにしておくメール: すべて

詳細設定(M)...

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

(8) テストアカウント設定画面が表示され、テストメールが送信されます。

テストが完了したら、[閉じる]をクリックします。

テストアカウント設定

すべてのテストが完了しました。[閉じる] をクリックして続行してください。

中止(S)

**閉じる(C)**

タスク エラー

タスク	状況
✓ 受信メールサーバー (IMAP) へのログオン	完了
✓ テスト電子メールメッセージの送信	完了

(9) [完了]ボタンを押してメールアカウントの登録は完了です。

