

雲南夢ネットインターネット接続サービス

設定手順書 メール設定編


Outlook2016

(POP)


雲南市・飯南町事務組合

(1) [Outlook2016]を起動すると次の画面が表示されます。

[次へ]をクリックします。



(2) 電子メールアカウントの追加画面で、[はい]にチェックを入れ、[次へ]をクリックします。



(3) 表示された画面にて、[自分で電子メールやその他のサービスを使う為の設定をする(手動設定)]を選択し、[次へ]をクリックします。

アカウントの追加

自動アカウント セットアップ
アカウントを手動で設定するか、または他の種類のサーバーに接続します。

電子メール アカウント(A)

名前(Y):
例: Eiji Yasuda

電子メール アドレス(E):
例: eiji@contoso.com

パスワード(P):
パスワードの確認入力(T):
インターネット サービス プロバイダーから提供されたパスワードを入力してください。

自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする (手動設定)(M)

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

(4) 表示された画面にて、[POP または IMAP]を選択し、[次へ]をクリックします。

アカウントの追加

アカウント タイプの選択

Office 365(F)
Office 365 アカウントの自動設定

メール アドレス(E):
例: eiji@contoso.com

POP または IMAP(P)
POP または IMAP 電子メール アカウントの詳細設定

Exchange ActiveSync(A)
Exchange ActiveSync を使用するサービスの詳細設定

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

(5) アカウント情報を設定し、[詳細設定]をクリックします。

アカウントの追加 ✕

POPとIMAPのアカウント設定
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報

名前(Y):

電子メールアドレス(E):

サーバー情報

アカウントの種類(A):

受信メールサーバー(I):

送信メールサーバー (SMTP)(O):

メールサーバーへのログイン情報

アカウント名(U):

パスワード(P):

パスワードを保存する(R)

メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

[次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)


新しいメッセージの配信先:

新しい Outlook データファイル(W)

既存の Outlook データファイル(X)

名前	任意の名前を入力します。(※設定した名前が送信先に表示されます)
電子メールアドレス	登録通知に記載の「メールアドレス」を入力します。
アカウントの種類	「POP3」を選択します。
受信メールサーバー	〔木次局〕 bs. kkm. ne. jp 〔大東局〕 mail. yoitoko. jp 〔掛合局〕 ml-i. i-yume. ne. jp 〔飯南局〕 pop3. iinan-net. jp
送信メールサーバー	〔木次局〕 bs. kkm. ne. jp 〔大東局〕 mail. yoitoko. jp 〔掛合局〕 ml-i. i-yume. ne. jp 〔飯南局〕 smtp. iinan-net. jp
アカウント名	登録通知に記載の「メールアカウント」を入力します。
パスワード	登録通知に記載の「メールパスワード」を入力します。
パスワードを保存する	チェックを入れます。

- (6) 同じメールを2ヶ所で受信されたい等の特別な理由がない限り、
 [サーバーにメッセージのコピーを置く]のチェックを外します。
 [詳細設定]をクリックし、各項目を設定し、[OK]をクリックしてプロパティ画面を閉じます。



受信サーバー (POP3)	「110」に変更します。
このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要	チェックを外します。
送信サーバー (SMTP)	「25」に変更します。
使用する暗号化接続の種類	「なし」を選択します。
サーバーにメッセージのコピーを置く	チェックを外します。

(7) 「アカウントの追加」画面にて[次へ]をクリックします。

アカウントの追加

POPとIMAPのアカウント設定
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(Y): XXXX XXXX
電子メール アドレス(E): XXXX@XXX.XP

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メールサーバー(I): XXXX.JP
送信メールサーバー (SMTP)(O): XXXX.JP

メールサーバーへのログオン情報
アカウント名(U): XXXX
パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(R)

メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

アカウント設定のテスト(T)
 [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

新しいメッセージの配信先:
 新しい Outlook データ ファイル(W)
 既存の Outlook データ ファイル(X)

参照(S) 詳細設定(M)...

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

(8) テストアカウント設定画面が表示され、テストメールが送信されます。

テストが完了したら、[閉じる]をクリックします。

テストアカウント設定

すべてのテストが完了しました。[閉じる] をクリックして続行してください。

中止(S) **閉じる(C)**

タスク エラー

タスク	状況
✓ 受信メールサーバー (POP3) へのログオン	完了
✓ テスト電子メールメッセージの送信	完了

(9) [完了]ボタンを押してメールアカウントの登録は完了です。

