

# 本手順書の構成



	設定手順書です。設定の際にお読みください。
	2 <b>ネットワーク設定</b> ネットワークの設定をご説明しています。
設 定	3 インターネット/メールの設定
編	インターネット接続アシスタントを使用した場合 の設定の流れをご説明しています。

F	ご利用案内
A	4 <b>ご利用にあたって</b>
Q	サービスご利用に当たっての注意事項をご説明
編	しています。

# 1.接続方法

# 1-1.ターミナルアダプタとパソコンとの接続

1.下記写真の通り、ターミナルアダプタ裏面の「HUBポート」とパソコンの 「LANカード/ボード」をLANケーブルで接続します。

パソコンとターミナルアダプタが正常に接続されている場合は、ターミナル アダプタのHUBランプが点灯します。





ご注意 LANカード/ボードの取付けに関しては、加入者様の責任の下に行って下さい。

# MacOS X 編

2. ネットワーク設定

## 2 - 1 . 起動

1.「アップルメニュー」から「システム環境設定」を選択します。



## 2-2.設定

 システム環境設定」の「インターネットとネットワーク」から 「ネットワーク」をクリックします



3.「ネットワーク」の「場所」から「新しい場所」をクリックします

- 4	im 🗸 E	940		
्य	ت <del>ا</del>	1610年前—		
÷ (	119	6712мж ТСИЛИ УСКУ	e with	
サービスプロパ	17:		CH.	7535)
7772	18:			
129	- <b>R</b> : - 1	1		
80	nin i i	1	_	
15.00	14 I - T		.ce	79.851
	5	パスワードを保存する このチェッタ州ックスをす すべてのユーザがパスワー ターネットアカウントに7	1+9768, Co F&AD76281 992786198	03ンビュータの Kく、Cのイン CAVます。
	=(	PPPオブション)	970917	

4.「新しい場所の名前」欄にわかりやすい名前を入力します (下の例では "大東よいとこネット"と入力しています)



Appleは、米国およびその他の国で登録された米国Apple Computer, Inc.の商標または登録商標です。

# MacOS X 編

2.ネットワーク設定

5.「場所」から4.で入力した名前を選択し、「表示」欄から「内蔵Ethernet」 を選択します。続いて「IPv4を設定」の項目から「DHCPサーバーを参照」を 選びます

	場所: 大康よいと 表示: 内蔵 Etherr	こネット iet		
ТСР	PPPoE Apple	Talk プロキシー I	Ethernet	
IPv4 を設定:	DHCP サーバを参照		j	
IPアドレス:		C	DHCP 1/-2	(余見新する)
サブネットマスク:	, c	HCP クライアント IC	):	Netter 1
n-9:			(6)#	な場合)
DNS サーバ				(オフション)
検索ドメイン:				(オブション)
IPv6 アドレス:				
	( IPv6 € B2 )			(?

上図のように「場所」欄に名前が表示され、さらに「表示」「IPv4を 設定」欄が正しく設定されていることを確認します

表示 : 内蔵Ethernet

IPv4を設定 : DHCPサーバーを参照

設定内容が正しければ、右下の「今すぐ適用」ボタンをクリックして完了 です。 MacOS X 編

3.インターネット / メール設定

## Mail(メール)の設定方法

1 . Mail (メール)の起動

デスクトップ上のドックから「Mail」アイコンをクリックし、メールを起動 します。



2.メールアカウントの設定

初めてメールを使う場合は、「ようこそMailへ」のウィンドウが開きます。 それぞれの項目を"インターネットサービス開始のご通知"に記載されて いる内容に従って正しく設定してください

ようこそ Mail へ		
Mail を使用する」 ありません。次の てください。	にうに設定されたメールアカウントが 情報を入力して、メールを送受信し ①	氏名: (メールに表示する名前を入力します)
氏名:	雲南夢ネット 大東局	メールアドレス:(通知に記載されたメールアドレスを入力します)
メールアドレス:	××××@hotatu.yoitoko.jp	受信メールサーバ:mail.yoitoko.jp
受信用メールサーバ: アカウントの種類:	POP	アカウントの種類:POP
ユーザ名:	[xxxx	ユーザ名:(通知に記載されたメールアカウントを入力します)
パスワード:		パスワード:(通知に記載されたパスワードを大文字、小文字を
送信用メールサーバ (SMTP)	mail.yoitoko.jp	正しく区別して入力します)
(?)		送信メールサーバー:mail.yoitoko.jp

3.接続の確認

設定が完了したら、「OK」ボタンをクリックします。 Mailの画面が立ち上がったら、受信アイコンをクリックし新しいメール が受信できることを確認します



## 4.ご利用にあたって

### 4-1.必要な機材・パソコンについて

#### 1.必要な機材について

パソコン、10Base-Tイーサネットストレートケーブルが必要になります。 なおパソコンにはネットワークカードが必要になります。

#### 2.接続可能なパソコンについて

パソコンのOSは限定しておりませんが、通信プロトコルにTCP/IPを 利用可能なOSであれば接続可能です。(Windows98,Mac OS8.6以上推奨)

パソコンにネットワークカードがない場合

デスクトップ型: 10Base-Tイーサネットボードを購入していただき 設置してください。

ノート型: PCMCIAカードを購入していただき設置してください。

なお上記例が全てではありませんので、メーカー / 電気店等へ相談して いただき、加入者様の責任の元に取付けを行ってください。

## 4-2.インターネットサービスについて

### 1.通信速度について

下り通信速度最大1.5Mbps、上り通信速度最大512kbpsとなります。 なおベストエフォート型のサービスとなりますので、 ネットワークの混み具合等によって通信速度が変化します。 通信速度の保証をしない接続サービスのことをベストエフォート型と いいます。

#### 2.接続について

端末接続台数は15台までです。(ルータ使用により複数台接続可能)

IPアドレスはプライベートIPを割り当てます。 一部の対戦型ネットワークゲームやチャットなどのソフトはご利用

いただけない場合があります。当局では動作確認は行っておりませんので、あらかじめご了承ください。

また、外部から接続可能なWWWサーバを立ち上げることはできません。

- 4-3.その他のサービスについて
  - 1.メールパスワード変更、メール転送サービスについて

メールパスワードの変更、指定したメールアドレスへ転送できる メール転送サービスを行っております。 ブラウザ上で設定が可能ですので、下記のURLをご覧ください。

https://mail.yoitoko.jp:16590/

設定方法は、雲南市・飯南町事務組合 http://www.i-yume.ne.jp/ 大東局ページの接続設定マニュアルページをご覧ください。

#### 2.ホームページの開設について

標準サービスで20MBまでのホームページの開設が可能です。

3.アカウントの利用について

メールアカウント1つにつき5MBまでの利用が可能です。 基本サービスでは、3アカウントまで登録できます。 4つ目以降は、200円/月で追加ご利用いただけます。

その他、詳しくは「インターネット接続サービス契約約款」をご覧ください。

### 4-4.その他(よくあるご質問)

1. 有線・域外IP電話で通話中に、インターネットができますか。

通話中でもインターネットは可能です。また、告知放送中・ テレビ放映中でもインターネットは可能です。

2.接続時間の制限はありますか。

制限はございません。何時間接続されても定額料金です。

3.ホームページにCGIは使えますか?

残念ながらお客様で準備されたCGI等のプログラムは ご利用できません。あらかじめご了承ください。