雲南夢ネットインターネット接続サービス

<u> 設定手順書 メール設定編</u> (飯南放送センターエリア)

Windows X-1V

雲南市·飯南町事務組合

- 1. 〔スタートボタン〕から〔メール〕を起動します。
- 2. 〔ツール〕メニューの〔アカウント〕をクリックします。



3. 〔インターネットアカウント〕の〔追加〕クリックします。

インターネット アカウント	
電子メール アカウントやニュースグルーブを新しく登録するには、[追加] をクリ アカウントやニュースグルーブを編集、エクスポート、削除するには、対象をクリ 動作をクリックします。	リックします。追加した リックしてから、希望の
ニュース ▼ ディレクトリサービス ▼	追加(A)
	削除(R) プロパティ(P)
	既定に設定(D)
	インポート(I)
	順番の設定(S)
	閉じる

©
アカウントの種類の選択
追加するアカウントの種類を選択してください。
電子メール アカウント
アカウントのセットアップに必要な情報
次へ(N) キャンセル

4. 〔電子メールアカウント〕を選択し、〔次へ〕をクリックします。

5. 〔表示名〕を入力し、〔次へ〕をクリックします。

\bigcirc	
名詞	Ĵ
	電子メールを送信するときに、名前が [差出人] のフィールドに表示されます。表示する 名前を入力してください。
	表示名(<u>D</u>): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	電子メール アカウントの信頼について
	次へ(N) キャンセル
	1
	「「「一」「「「」」」」」」」」」」「「「」」」」」」」」」」」」」」」」」

0	
-KS	ターネット電子メール ゲドレス
	電子メールのアドレスは、他のユーザーがあなたに電子メールを送信するために使います。
	電子メール アドレス(国) xxxxxxxxx(量) inan-net.jp
	例: t-chofuµsoft.com
	E78-4-2022503E6261
	次へ(N) キャンセル
ルアドレス	登録通知に記載の「メールアドレス」を入力します

6. 〔電子メールアドレス〕を入力し、〔次へ〕をクリックします。

7. 電子メールサーバーの各項目を入力し、〔次へ〕をクリックします。

0	10.00
電子メール サーバーのセットアップ 受信メール サーバーの復雄(S) (POP3	
eax-1/ (POR3 #258 (MAP) 5-/(-()):	
Ext x - ル (SRIP) サーバー名(D): smtplinan-net.jp 回惑信サーバー(半時級が必要(公))	
	24(b) ++>ti

サーバーの種類	「POP3」を選択します
受信メール (POP) または (IMAP) サーバー	「pop3.iinan-net.jp」を入力します
送信メール (SMTP) サーバー名	「smtp.iinan-net.jp」を入力します

		×
G		
インターネット メール ログオン		
インターネット サービス: してください。	プロバイダから提供されたユーザー名およびパスワードを入力	
ユーザー名(<u>A</u>):	xxxxxxxxx	
パスワード(<u>P</u>):	•••••	
	☑ パスワードを保存する(<u>₩</u>)	
	次へ(N) キャン	ンセル

8. インターネットメールログオンの各項目を入力し、〔次へ〕をクリックします。

ユーザー名	登録通知に記載の「メールアカウント」を入力します
パスワード	登録通知に記載の「メールパスワード」を入力します
パスワードを保存する	チェックを入れます

9. インターネット接続ウィザードの終了 〔完了〕をクリックし、インターネット接続ウィザードを終了します。



10. 〔インターネットアカウント〕画面に戻ります。 追加したアカウントを選択してから〔プロパティ〕をクリックします。

シターネット アカワント	
電子メール アカウントやニュースグループを新しく登録する アカウントやニュースクループを編集。エクスポート、制除 動作をクリックします。	には、(通知)をクリックします。通知した するには、対象をクリックしてから、希望の
3-14	* (A)
iman-net.jp(tt.2)	4/m(H)
ニュース ディレクトリ サービス	ूँ उठारहर (ष्ट्र)
	EECRE(P)
	<>パート(I)
	エクスポート(エ)
	(IIII)-(IIII)-(IIII)-(III)-(III)-(III)-(III)-(III)-(III)-(III)-(III)-(III)-(III)-(III)-(III)-(II

11. 同じメールを2ヶ所で受信されたい等の特別な理由がない限り、〔サーバーにメッセージの コピーを置く〕のチェックを外します。

〔詳細設定〕をクリックし、〔サーバーにメッセージのコピーを置く〕をクリックします。 チェックを外したら、〔OK〕をクリックしてプロパティ画面を閉じます。

	リティ『詳細設定		
サーバーのポート番号 -			
送信メール (SMTP)(0):	25	設定値を使用(U)	
📄 このサーバーはセキュ!	リティで保護された接続	続 (SSL) が必要(Q)	
受信メール (POP3)(I):	110		
🔄 このサーバーはセキュ!	リティで保護された接続	続 (SSL) が必要(C)	
サーバーのタイムアウト			
短い	長い 1分		
送信			
■次のサイズよりメッセ・	ージが大きい場合は分割	剧する(B) 60	КВ
83/05			-
RCIA	のコピーを置くない		
	z/0) 5 🖾	0.8%	
「サナー」に、「かなお娘をす。	940 - E		
□サーバーから削除す	C ++ 10 +> > > > > > > > > > > > > > > > > > >	16.63	

- インターネットアカワント -電子メール アカウントやニュースグループを新しく登録するには、(通知)をクリックします。通知した アカウントやニュースグループを練興、エクスポート、利用するには、対象をクリックしてから、希望の 動作をクリックします。 道10(A)..... メール * iman-net.jp(民友) admon. 21-2-プロバティ(円) アイレクトリサービスー ETCHE(D) インボート(1)... まクスポート(主)… /目標の12定(5)---MCB
- 12. 〔閉じる〕をクリックし画面を閉じてください。

13. [Windows メール] 画面にて〔送受信〕をクリックします。 この段階では通常、お客様へのメールはありませんので、送受信は自動的に終了します。



以上で Windows メール の設定は完了です。